



**UNIÓN EUROPEA**

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

PARQUE NATURAL  
**Sierra de Hornachuelos**



# El Alcornocal y el Corcho




El alcornocal es una formación vegetal arbolada cuyo árbol predominante es el alcornoque, siendo exclusiva de la parte occidental de la cuenca mediterránea. Sus aprovechamientos son muy diversos, siendo el más importante la extracción del corcho. La explotación del alcornocal debe realizarse de forma ordenada, dividiendo la finca en varias zonas con un turno de extracción diferente. De esta forma se consigue una producción sostenida en el tiempo.


El descorche o saca consiste en extraer de los alcornoques la corteza que los reviste. La época para el descorche es de junio a agosto, cuando es más fácil la separación de la capa madre del corcho o casca. Esta operación la realizan operarios especializados, los descorchadores o sacadores. A lo largo de la vida de un alcornoque, que suele llegar a los 200 años, pueden realizarse unas 15 sacas, siendo el turno de descorche de nueve o diez años. Pero es sólo a partir de la tercera saca cuando se obtiene un corcho de la calidad suficiente para la producción de tapones, su principal producto.

El corcho se extrae por primera vez cuando el árbol tiene un perímetro aproximado de 70 cm a una altura de 1,30 m, siendo la edad del alcornoque de unos 25 años. El corcho de este primer descorche se denomina corcho bornizo. Es irregular, con grietas profundas y no apto para fabricar tapones, por lo que se suele triturar para la fabricación de aglomerados. En las siguientes peladas se irá subiendo progresivamente la altura de descorche.

En su trabajo, los descorchadores suelen utilizar hacha afilada, con la que practican dos cortes circulares en la corteza del tronco, uno arriba y otro abajo, y uno o dos verticales. Completan después manualmente el desprendimiento de la corteza, evitando desgarrarla y tratando de no dañar la capa madre. Una vez extraído, es apilado y transportado fuera del monte por los arrieros, desde donde se cargará en camiones para su transporte a fábrica.



Para saber más/more information:



**Más información:**

- **Teléfono de Atención Ciudadana:** 954 54 44 38 (de 8 a 20 h de lunes a viernes).
- **Buzón del ciudadano,** disponible 24 horas al día desde nuestra web.

ventanadel**visitante**

